

1) Menu Principal.

(a.1) Selection

La selection s'effectue avec les deux fleches (<--,-->). Lorsque la ligne inversee est Placee sur la fonction choisie, appuyez sur la touche marquee 'RETURN'. Le Programme executera alors la fonction choisie. La selection s'effectue de meme Pour tout les menus de ce Programme.

(a.2) Les options

Le menu Principal Propose six options :

EDITOR SUBSISTEM

Permet l'edition du texte en memoire

2 - FORMAT SUBSISTEM

Permet la modification des caracteristiques de la Page electronique. (marge gauche, droite, bas et haut de la Page, largeur et longueur du texte.)

3 - FILER SUBSISTEM

Permet la gestion (sauvegarde, recherche, suppression...) des fichiers 'mw' sur la disquette. Cette option comprend aussi une fonction de changement de Parametres relatifs au lecteur de disquette (slot, drive et volume) et une fonction d'effacement total de la memoire.

4 - PRINTER SUBSISTEM

Permet de changer les Parametres relatifs a l'imprimante et l'impression des textes.

5 - CONFIGURATION SUBSISTEM

Permet la modification de la configuration du systeme.

6 - EXIT TO BASIC

ATTENTION !!!

Cette fonction vous fait quitter le Programme sans espoir de retour. De ce fait, toutes les donnees seront Perdues. Veuillez donc a avoir bien sauvegarde votre texte avant de choisir cette fonction.

B) Les fonction spéciales.

Ctrl '@' ---> Permet le retour au menu General
Ctrl 'B' ---> Permet d'insérer un caractère de contrôle
Ctrl 'C' ---> Place le curseur sur la dernière ligne du
texte.
Ctrl 'D' ---> Detruit le caractère sur lequel est Place
le curseur un resere le texte d'une colonne
vers la gauche.
Ctrl 'E' ---> Place le curseur sur la Première ligne du
texte.
Ctrl 'F' ---> Insere un blanc si Possible (si la ligne
n'est Pas déjà Pleine.) a la Place du
curseur et decale la ligne vers la droite.
Ctrl 'G' ---> Place ligne en dessous du curseur a la
droite de la ligne sur laquelle est Place
le curseur.
Ctrl 'I' ---> Insere une ligne blanche entre la ligne
sur laquelle est Place le curseur et celle
au dessus.
Ctrl 'J' ---> Centrage et marges

l/left : Place la ligne sur laquelle est Place le
curseur contre le bord de la marge gauche.

r/right : Place la ligne sur laquelle est Place le
curseur contre le bord de la marge droite.

c/enter : Centre la ligne au millieu de la Page.

e/xPand : Ajoute un meme nombre d'espaces entre
chaque mot de maniere a ce que la ligne
occupe toute la largeur de la Page.

P/ack : Compacte la ligne en ne laissant q'un seul
espace entre chaque mot.

s/kip : Passe a la ligne suivante sans modifier la
ligne sur laquelle est Place le curseur.

(3)

Ctrl 'K' ---> Detruit la ligne sur laquelle est Place le

- Ctrl 'K' ---> Detruit la ligne sur laquelle est place le curseur et resserre le texte d'une ligne vers le haut.
- Ctrl 'L' ---> Efface la ligne du curseur jusqu'a la marge droite.
- Ctrl 'N' ---> Fonction de recherche.
- Ctrl 'O' ---> Detruit la ligne sur laquelle est place le curseur.
- Ctrl 'P' ---> Permet l'accès direct a une page.
- Ctrl 'Q' ---> Monte le curseur d'une ligne.
- Ctrl 'R' ---> Reinscrit les lignes precedement effacees par ctrl <k> et repousse le texte
- Ctrl 'T' ---> Reporte la ligne a partir du curseur a la ligne suivante et decale le texte
- Ctrl 'U' ---> ==>
- Ctrl 'V' ---> Recopie a chaque frappe de ctrl <v> le caractere de la ligne du dessus
- Ctrl 'W' ---> Remonte le curseur de 12 lignes
- Ctrl 'X' ---> Descend le curseur de 12 lignes
- Ctrl 'Y' ---> Fonctions auxiliaires
- Ctrl 'Z' ---> Descend le curseur d'une lignes